

Sett opp Castingvinduet

Denne guiden viser deg steg for steg hvordan du bruker Castingvinduet — enten du er speaker med mikrofon, eller DJ som spiller musikk fra Mac-en din. Du trenger ingen tidligere erfaring for å forstå dette.

1. Logg inn

Gå til app.adience.no/cast. Skriv inn arenaens **Stream-ID** og **cast-passord** (finner du under Media på Min side), og trykk Lås opp.

2. Velg riktig kilde

Under «Kilde» velger du hvor lyden faktisk kommer fra.

- **Speaker med mikrofon:** velg mikrofonen din i lista (f.eks. lydkortet ditt).
- **DJ som spiller musikk fra Mac-en:** du trenger en liten gratis app som heter VB-Cable. Den later som den er en mikrofon, men fanger i stedet opp alt som spilles av på Mac-en din. Sett Mac-ens lydutgang til VB-Cable, og velg deretter «VB-Cable» som kilde her.

3. Hør meg selv

Denne bryteren bestemmer om du hører deg selv i hodetelefonene mens du sender.

- **Ekte mikrofon:** la den stå PÅ.
- **VB-Cable/musikk:** skru den AV. Står den på med VB-Cable, hyler det — lyden spilles rett tilbake inn i seg selv.

4. Mono eller stereo

- **Mikrofon (stemme):** velg Mono.
- **Musikk (Spotify e.l.):** velg Stereo, så beholder du full musikkbredde.

5. EQ-forhåndsinnstilling

- **Voice** — for tale og kommentar.
- **Music** — for musikk.
- **Plain** — uendret lyd, ingen justering.

6. Sjekk lydnivået

Måleren under viser hvor sterkt signalet er.

- **Nesten ingen bevegelse:** for svakt — skru opp.
- **Ligger i rødt hele tiden:** for sterkt — skru ned.
- **Beveger seg jevnt uten å ligge i taket:** perfekt.

7. Start og stopp sending

Trykk **Start sending** når du er klar. Statusen viser SHOWTIME når du faktisk er på lufta. Trykk **Stopp sending** når du er ferdig — ingen opprydning nødvendig.



Bruk kablet nett hvis du kan! Wi-Fi i et rom fullt av mobiler kan gi hakkete lyd — kabel gir den jevneste sendingen.

8. Vanlige problemer

- **Hyler/feedback:** skru av «Hør meg selv».
- **Ingen lyd i det hele tatt:** sjekk at du faktisk har valgt riktig kilde — noen enheter i lista er tomme og har ingenting i seg.
- **Lugger/hakker:** sjekk nettforbindelsen, helst kablet.